


# Formale Grundlagen der Informatik 2

## Random Access Machines

Wolfgang Schreiner  
Wolfgang.Schreiner@risc.uni-linz.ac.at


Research Institute for Symbolic Computation (RISC)  
Johannes Kepler University, Linz, Austria  
<http://www.risc.uni-linz.ac.at>



# Random Access Machine (RAM)




- **Eingabeband** und **Ausgabeband**.
  - Unendliche Folge von **Feldern**.
  - Jedes Feld kann eine ganze Zahl enthalten.
- **Speicher**.
  - Unendliche Folge von **Registern**.
  - Jedes Register kann eine ganze Zahl enthalten.
  - Register 0 dient als **Akkumulator**.
- **Programm**.
  - Endliche Folge von **Instruktionen**.
  - Der **Befehlszähler** verweist auf die aktuelle Instruktion.



Modell eines Computers.

# Ausführungsmodell der RAM



## ■ Zu Beginn:

- Alle Register enthalten 0.
- Der Befehlszähler zeigt auf die erste Instruktion.
- Alle Ausgabefelder sind leer.
- Nur endliche viele Eingabefelder sind nicht leer.
- Lese- und Schreibkopf zeigen auf das erste Feld des jeweiligen Bandes.


## ■ Jeder Schritt:

- Es wird die Instruktion ausgeführt, auf die der Befehlszähler verweist.
- Danach wird der Befehlszähler um eins erhöht.
  - Verweis auf die nächste Instruktion in Folge.
  - Ausnahme: Instruktionen JUMP, JGTZ, JZERO, HALT (siehe später).

## ■ Ausführung der Instruktion HALT:

- Die Berechnung endet.

Modell der Arbeit eines Computers.



# Instruktionen der RAM

- Aufbau einer Instruktion:
  - Eine optionale **Marke**.
  - Ein **Operationscode**.
  - Eine **Adresse** (**Operand** oder **Marke**).
- Mögliche Formen von Operanden:
  - $=i$  ... die ganze Zahl  $i$ .
    - *Unmittelbare* Adressierung.
  - $i$  ... der Inhalt des Registers mit der Nummer  $i$ .
    - *Direkte* Adressierung.
  - $*i$  ... der Inhalt desjenigen Registers, dessen Nummer im Register mit der Nummer  $i$  steht.
    - *Indirekte* Adressierung.

Eine einfache Maschinensprache.



# Instruktionen der RAM

---

- 12 Instruktionen:

Operationscodes LOAD, STORE, ADD, SUB, MULT, DIV, READ, WRITE, JUMP, JGTZ, JZERO, HALT.

- Speicherfunktion  $c : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$

- $c(i)$  ... der Inhalt des Registers  $r_i$ .

- $v : \text{Operand} \rightarrow \mathbb{Z}$

- $v(a)$  ... der Wert des Operanden  $a$ .


$$v(=i) = i$$

$$v(i) = c(i)$$

$$v(*i) = c(c(i))$$


Die Bedeutung der Instruktionen wird mit Hilfe der Speicherfunktion und des Werts der Operanden definiert.

# Instruktionen der RAM



1. **LOAD**  $a: c(0) \leftarrow v(a)$
2. **STORE**  $i: c(i) \leftarrow c(0)$   
**STORE \*i:**  $c(c(i)) \leftarrow c(0)$
3. **ADD**  $a: c(0) \leftarrow c(0) + v(a)$
4. **SUB**  $a: c(0) \leftarrow c(0) - v(a)$
5. **MULT**  $a: c(0) \leftarrow c(0) * v(a)$
6. **DIV**  $a: c(0) \leftarrow \lfloor c(0)/v(a) \rfloor$
7. **READ**  $i: c(i) \leftarrow \text{Eingabefeld}$  (Lesekopf rückt um eine Position nach rechts)  
**READ \*i:**  $c(c(i)) \leftarrow \text{Eingabefeld}$  (Lesekopf rückt um eine Position nach rechts)
8. **WRITE**  $a: \text{Ausgabefeld} \leftarrow v(a)$  (Schreibkopf rückt um eine Position nach rechts)
9. **JUMP**  $b$ : Befehlszähler wird auf die Nummer der Instruktion mit Marke  $b$  gesetzt.
10. **JGTZ**  $b$ : wenn  $c(0) > 0$ , wird der Befehlszähler auf die Nummer der Instruktion mit der Marke  $b$  gesetzt; ansonsten wird der Befehlszähler um 1 erhöht.
11. **JZERO**  $b$ : wenn  $c(0) = 0$ , wird der Befehlszähler auf die Nummer der Instruktion mit der Marke  $b$  gesetzt; ansonsten wird der Befehlszähler um 1 erhöht.
12. **HALT**: die Berechnung endet.

# Die Bedeutung der RAM



Die Bedeutung einer RAM  $R$  ist durch ihre (partielle) Abbildung von Eingabebändern auf Ausgabebänder definiert.

- Interpretation der Abbildung als **Funktion**:

- $R$  lese immer  $n$  Zahlen  $x_1, \dots, x_n$  vom Eingabeband und schreibe entweder eine Zahl  $y$  auf das Ausgabeband oder terminiere nicht.

- $R$  berechnet damit die folgende Funktion  $f : \mathbb{Z}^n \rightarrow \mathbb{Z}$ :

$$f(x_1, \dots, x_n) = \begin{cases} y, & \text{wenn } R \text{ auf } x_1, \dots, x_n \text{ terminiert und } y \text{ schreibt} \\ \perp, & \text{wenn } R \text{ auf } x_1, \dots, x_n \text{ nicht terminiert} \end{cases}$$

- Interpretation der Abbildung als **Sprache**:


- Für ein gegebenes Alphabet  $\Sigma = \{\alpha_1, \dots, \alpha_k\}$  kann jedes Symbol  $\alpha_i$  als die ganze Zahl  $i$  codiert werden.

- Ein Wort  $\alpha_{i_1}, \dots, \alpha_{i_n}$  kann damit als die Folge  $i_1, \dots, i_n, 0$  auf das Eingabeband einer  $R$  geschrieben werden.

- Das Wort wird von  $R$  akzeptiert, wenn  $R$  die Folge vom Eingabeband liest, eine 1 in das Ausgabeband schreibt und terminiert.

- Die Sprache von  $R$  ist die Menge der von  $R$  akzeptierten Wörter.

# Beispiel



RAM-Programm für die Funktion  $f(n) = \begin{cases} n^n, & \text{wenn } n > 0 \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}$

<b>read</b> $r_1$	<b>READ</b>	1	Eingabe von $c(1)$
<b>if</b> $r_1 \leq 0$ <b>then</b>	<b>LOAD</b>	1	$c(0) \leftarrow c(1)$
<b>write</b> 0	<b>JGTZ</b>	<b>else</b>	wenn $c(0) > 0$ , <b>else</b>
<b>else</b>	<b>WRITE</b>	=0	Ausgabe von 0
$r_2 \leftarrow r_1$	<b>JUMP</b>	<b>halt</b>	
$r_3 \leftarrow r_1 - 1$	<b>else:</b> <b>LOAD</b>	1	$c(0) \leftarrow c(1)$
<b>while</b> $r_3 > 0$ <b>do</b>	<b>STORE</b>	2	$c(2) \leftarrow c(0)$
$r_2 \leftarrow r_2 \cdot r_1$	<b>LOAD</b>	1	$c(0) \leftarrow c(1)$
$r_3 \leftarrow r_3 - 1$	<b>SUB</b>	=1	$c(0) \leftarrow c(0) - 1$
<b>write</b> $r_2$	<b>STORE</b>	3	$c(3) \leftarrow c(0)$
	...		



# Beispiel




```
read r1
if r1 ≤ 0 then
  write 0
else
  r2 ← r1
  r3 ← r1 - 1
  while r3 > 0 do
    r2 ← r2 · r1
    r3 ← r3 - 1
  write r2

  ...
  while:  LOAD  3      c(0) ← c(3)
         JGTZ  body   wenn c(0) > 0, body
         JUMP  done
  body:  LOAD  2      c(0) ← c(2)
         MULT  1      c(0) ← c(0) · c(1)
         STORE 2      c(2) ← c(0)
         LOAD  3      c(0) ← c(3)
         SUB   =1     c(0) ← c(0) - 1
         STORE 3      c(3) ← c(0)
         JUMP  while
  done:  WRITE 2      Ausgabe von c(2)
halt:   HALT
```

Ähnlich einem echten Maschinenprogramm.

# Beispiel




RAM-Programm, das alle Wörter aus 1en und 2en akzeptiert, die aus gleich vielen 1en wie 2en bestehen.

```
 $r_2 \leftarrow 0$   
read  $r_1$   
while  $r_1 \neq 0$  do  
  if  $r_1 \neq 1$   
    then  $r_2 \leftarrow r_2 - 1$   
    else  $r_2 \leftarrow r_2 + 1$   
  read  $r_1$   
if  $r_2 = 0$  then write 1
```

```
LOAD    =0     $c(0) = 0$   
STORE   2      $c(2) = c(0)$   
READ    1     Eingabe von  $r_1$   
while: LOAD    1      $c(0) \leftarrow c(1)$   
        JZERO   done  wenn  $c(0) = 0$ , done  
        LOAD    1      $c(0) \leftarrow c(1)$   
        SUB     =1     $c(0) \leftarrow c(0) - 1$   
        JZERO   one   wenn  $c(0) = 0$ , one  
        LOAD    2      $c(0) \leftarrow c(2)$   
        SUB     =1     $c(0) \leftarrow c(0) - 1$   
        STORE   2      $c(2) = c(0)$   
        JUMP    read  
one:  LOAD    2      $c(0) \leftarrow c(2)$   
        ADD     =1     $c(0) \leftarrow c(0) + 1$   
        STORE   2      $c(2) = c(0)$ 
```

...


# Beispiel



```
 $r_2 \leftarrow 0$   
read  $r_1$   
while  $r_1 \neq 0$  do  
  if  $r_1 \neq 1$   
    then  $r_2 \leftarrow r_2 - 1$   
    else  $r_2 \leftarrow r_2 + 1$   
  read  $r_1$   
if  $r_2 = 0$  then write 1
```

```
...  
read:  READ    1      Eingabe von  $c(1)$   
        JUMP    while  
done:  LOAD    2       $c(0) \leftarrow c(2)$   
        JZERO   write  wenn  $c(0) = 0$ , write  
        HALT  
write: WRITE   =1     Ausgabe von 1  
        HALT
```

# Random Access Stored Program Machine



Programm selbst ist im Speicher in Registern abgelegt.

## ■ Random Access Stored Program Machine (RASP)

### ■ Instruktionen wie RAM.

- Ausnahme: keine indirekte Adressierung (werden durch Modifikation der Instruktionen während der Programmausführung ersetzt).

### ■ Jede Instruktion ist in zwei aufeinanderfolgenden Registern codiert:

- Register  $i$ : der Operationscode als ganze Zahl.
- Register  $i + 1$ : der Operand.

LOAD 3: (1,3), LOAD =3 (2,3), ...

### ■ Die Programmausführung ähnlich ist wie bei der RAM.


- Das Programm ist in einer Folge von Registern abgelegt.
- Der Befehlszähler verweist auf das Register, das den Operationscode der ersten Instruktion enthält.
- Nach Ausführung jeder Instruktion wird Befehlszähler um 2 erhöht.  
Ausnahme: Instruktionen JUMP, JGTZ, JZERO, HALT.

# Vergleich von RAM und RASP



- Ist das Konzept der RAM mächtiger?
  - Ist indirekte Adressierung mächtiger als Selbstmodifikation?
- Ist das Konzept der RASP mächtiger?
  - Bieten selbstmodifizierende Programme zusätzliche Möglichkeiten?
- **Satz:** zu jedem RAM-Programm gibt es ein äquivalentes RASP-Programm und umgekehrt.
  - Beide Konzepte sind **gleich** mächtig.


RAM-Programme haben die gleiche Mächtigkeit wie RASP-Programme, sind aber in gewissem Sinne "sicherer".



# Simulation von RAM durch RASP

Wir konstruieren ein zu einem gegebenen RAM-Programm  $P$  äquivalentes RASP-Programm  $P'$ .

- $P'$  benötigt  $r$  zusätzliche Register:
  - Register 1 für Zwischenspeicherung des Akkumulators von  $P$ .
  - Register 2,  $\dots$ ,  $r$  für das Programm selbst.
  - Register  $r + 1, r + 2, \dots$  simulieren die Register 1, 2,  $\dots$  von  $P$ .
- Übersetzung einer Instruktion von  $P$  ohne indirekte Adressierung:
  - Identische Instruktion in  $P'$  (mit Registerzugriffen um  $r$  Positionen verschoben).
- Übersetzung einer Instruktion von  $P$  mit indirekter Adressierung:
  - Folge von sechs RASP-Instruktionen.
  - Indirekte Adressierung wird durch Instruktionsmodifikation simuliert.
- $P$  mit  $n$  Instruktionen, davon  $m$  mit indirekter Adressierung.
  - $P'$  hat  $(n - m) + 6m = n + 5m$  Instruktionen.
  - Verschiebungsfaktor  $r = 2(n + 5m) + 1 = 2n + 10m + 1$ .




# Simulation von RAM durch RASP

Übersetzung der RAM-Instruktion SUB \*i ( $i \geq 1$ ).

Adresse	Opcode	Operand	Beschreibung
	STORE	1	$c(1) \leftarrow c(0)$
	LOAD	$r+i$	$c(0) \leftarrow c(r+i)$
	ADD	$r$	$c(0) \leftarrow c(0) + r$
	STORE	$a+1$	$c(a+1) \leftarrow c(0)$
	LOAD	1	$c(0) \leftarrow c(1)$
$a:$	SUB	...	$c(0) \leftarrow c(0) - \dots$

- Inhalt des Akkumulators wird gesichert.
- Im Akkumulator wird  $c(r+i) + r$  berechnet.
- Ergebnis wird in den Operandenteil der SUB-Instruktion geschrieben.
- Der Inhalt des Akkumulator wird wieder hergestellt.
- Die modifizierte SUB-Instruktion wird ausgeführt.




# Simulation von RASP durch RAM

---

Wir konstruieren ein zu einem gegebenen RASP-Programm  $P$  äquivalentes RAM-Programm  $P'$ .

- Das RAM-Programm ist ein **Interpreter** für die Sprache der RASP.
  - Liest jede Instruktion des RASP-Programms.
  - Bestimmt den numerischen Operationscode.
  - Verzweigt in eine Instruktionsfolge, die eine RASP-Instruktion mit diesem Operationscode interpretiert.
- Register von  $P'$ :
  - $r_1$  ... für indirekte Adressierung (am Anfang 0).
  - $r_2$  ... der Befehlszähler der RASP (am Anfang 4).
  - $r_3$  ... der Akkumulator der RASP (am Anfang 0).
  - $(r_4, r_5, \dots)$  ... das RASP-Programm.






# Simulation von RASP durch RAM

Interpretation der RASP Instruktion SUB \*i.

LOAD	2	$c(2) \leftarrow c(2) + 1$
ADD	=1	Befehlszähler verweist auf Operand $i$
STORE	2	
LOAD	*2	$c(1) \leftarrow c(c(2)) + 3$
ADD	=3	Inhalt des RASP-Registers $i$
STORE	1	
LOAD	3	$c(3) \leftarrow c(3) - c(c(1))$
SUB	*1	RASP-Akkumulator um Inhalt des RASP-Registers $i$ vermindert
STORE	3	
LOAD	2	$c(2) \leftarrow c(2) + 1$
ADD	=1	Befehlszähler verweist auf nächste Instruktion
STORE	2	
JUMP	loop	Interpretiere die nächste Instruktion


Modell eines *Mikroprogramms*, wie es viele Prozessoren exekutieren.

# RAM und Endliche Automaten



- Jeder endliche Automat kann durch eine RAM simuliert werden.
  - Es ist nicht schwer, für jeden gegebenen Automaten eine äquivalente RAM zu konstruieren.
  - Das Konzept der RAM ist also mindestens so mächtig wie das der endlichen Automaten.
  - Aber ist es auch mächtiger?
- Sei  $L = \{a^m b^m \mid m \in \mathbb{N}\}$ .
  - Wir haben gezeigt, dass  $L$  keine reguläre Sprache ist.
    - $L$  wird also von keinem endlichen Automaten akzeptiert.
  - Es ist leicht, eine RAM zu konstruieren, die  $L$  akzeptiert:
    - Lies alle  $a$  (bis zum ersten Symbol, das kein  $a$  ist).  
Bestimme dabei ihre Anzahl  $n$ .
    - Lies alle  $b$  (bis zum ersten Symbol, das kein  $b$  ist).  
Bestimme dabei ihre Anzahl  $m$ .
    - Gib 1 aus, wenn  $n = m$  und die Folge zu Ende ist.

Das Konzept der RAM ist mächtiger als das der endlichen Automaten.



Was macht die Überlegenheit der RAM aus?

- Die Möglichkeit zu **unendlich vielen Zuständen**.
  - Register können beliebig große ganze Zahlen speichern.
  - Unendlich viele Register.
- **Genau genommen** ist ein Computer nur ein endlicher Automat!
  - Fixe Anzahl von Speicherzellen, die nur ganze Zahlen bis zu einem maximalen Absolutbetrag speichern können.
    - Endliche Anzahl von Zuständen.
- **Annähernd** kann Computer aber auch als RAM betrachtet werden.
  - Folgen von Speicherwörtern können beliebig große Zahlen codieren.
    - Solange der verfügbare Speicher ausreicht.
  - Virtueller Speicher kann beliebig großen Speicher simulieren.
    - Solange der Sekundärspeicher (Plattenplatz) ausreicht.

**Unter der Annahme (prinzipiell) beliebig großen Speichers ist ein Computer einer RAM gleichmächtig.**